



## Parking Anleitung für Loomes Kunden:

1. Gehen Sie auf die Webseite [www.loomes.de](http://www.loomes.de)
2. Bitte loggen Sie sich ein

Willkommen bei Loomes - Einfach. Günstig. Gut!

Loggen Sie sich in Ihren Kundenbereich ein

Namerator

Ist Ihre Domain noch frei?

Ihr-name:  häufigste

Config Center Login

Benutzer:

Passwort:

PW vergessen?

Produktvergleich

Finden Sie jetzt Ihr Produkt:

Service-Hotline

Noch Fragen? Einfach anrufen, wir helfen gern (Mo-Fr 8-18h):

Tel: +49 1805 6 566637 \* oder kostenlos unter:

3. Domainverwaltung

Nach dem Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie auf „Domainverwaltung“

Willkommen

Paketinfo

Paket : Loomes.Profi SILBER

Kundennummer : 0029056579

Klicken Sie auf "Domainverwaltung"

bereits belegt oder/und noch verfügbar

Domains

Inklusivdomains (de/com/net/org/info/biz/eu)  2 von 3 bestellt

E-Mail

E-Mail Postfächer  6 von 500 angelegt

E-Mail Weiterleitungen  3 von 2000 angelegt

Webspaces

Speicherplatz  24 MB von 1000 MB belegt

Aktuelle technische Informationen

Zur Zeit gibt es keine Ankündigungen oder Wartungsarbeiten.

#### 4. Weiterleitungsmöglichkeit: Nameserver ändern

Sie bearbeiten gerade: Loomes.Profi SILBER Fragen? +49 1805 6 566637 (0,14 €/Min. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen) oder

Domainverwaltung

### DNS-Einträge

Dies ist eine Übersicht der DNS-Einträge für die DNS-Zone **www.sedo-parking.com**.

#	Hostname	Typ	Präferenz	RData	DNS-EINTRAG LÖSCHEN
1	cgi	A		217.119.54.157	
2	mail	CNAME		smtp.synserver.de	
3	pop	CNAME		pop.synserver.de	
4		A		217.119.54.157	
5		MX	100	mx-in-1.synserver.de	
6		MX	100	mx-in-2.synserver.de	
7		NS		ns1.loomes.net	
8		NS		ns2.loomes.net	
9		NS		ns3.loomes.net	
10		NS		ns4.loomes.net	
11	weblog	A		217.119.54.139	
12	www	A		217.119.54.157	

Neuen DNS-Eintrag anlegen

zurück

Wählen Sie zunächst den primären Nameserver (NS) aus und anschließend den sekundären

Klicken Sie auf den ersten Typ „NS“ um die bestehenden Nameserver zu bearbeiten.

Sie bearbeiten gerade: Loomes.Profi SILBER Fragen? +49 1805 6 566637 (0,14 €/Min. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen) oder

Domainverwaltung

### DNS-Eintrag

Hier haben Sie alle Einzelheiten des DNS-Eintrags im Überblick.

DNS-Eintrag

Zone : **www.sedo-parking.com**

Hostname :

Typ : **NS**

RData : **NS1.SEDOPARKING.COM**

SPEICHERN

zurück

Nameserver eintragen

Um die Nameserver für diese Domain zu ändern bzw. einzutragen löschen Sie die alten Nameserver-Einträge (falls gegeben) und tragen Sie dort bitte die neuen Sedo-Nameserver ein. Editieren Sie nun Ihre Nameserver, in dem Sie **NS1.SEDOPARKING.COM** in den primären Nameserver und anschließend **NS2.SEDOPARKING.COM** in den sekundären Nameserver eintragen. Vergessen Sie nicht Ihre Eingabe zu speichern.